

# API Eligibilité Opérateur

Orange Wholesale France

Présentation Séminaire Opérateur

17/06/2019

# Documentation sur Orange Developer : https://developer.orange.com/apis/operator-eligibility/overview

 **Orange Developer** [Products](#) [Support](#) [Blog](#)  [My apps](#)

## Eligibilité Opérateur

Orange fiber offers availability for telecom operators

# 1.3

[Use this API](#)

[Overview](#) [Getting started](#) [API reference](#) [Terms](#) [Release log](#)

Cette API est réservée aux clients d'Orange Wholesale France



### Vérifiez en temps réel votre éligibilité aux offres fibre et cuivre d'OWF :

- **FTTE** : Optimum Access, Optimum PM, Optimum Ethernet Entreprise, Optimum Ethernet LAN
- **FTTO** : Core Ethernet Entreprises, Core Ethernet LAN, Collecte Ethernet Optique Opérateurs
- **Cuivre Entreprise\*** : Accès total Entreprise, ADSL Entreprises, DSL Entreprise, Core Ethernet Entreprises, Core Ethernet LAN

Les tests d'éligibilité peuvent être effectués **sur la base d'une adresse, d'un ND (numéro de désignation) ou d'un numéro de prestation\***. Ils permettent de vérifier la disponibilité des offres FTTE, FTTO et cuivre Entreprise, l'état du réseau et d'obtenir des informations complémentaires.

Le service d'éligibilité est progressivement enrichi avec d'autres offres.

*\* L'éligibilité sur les offres cuivre Entreprise sera disponible à partir du 18 juin 2019*

#### Statut d'éligibilité pour l'offre demandée

##### FTTE :

- Eligible Réseau déployé,  
Flinible Réseau partiellement déployé. Inéligible

#### Informations nécessaires au passage de commande

Selon l'offre choisie :

adresse postale, adresse normalisée (code commune INSEE, code voie Rivoli, numéro de voie, code immeuble), code NRO, code PM, débits, nombre de paires disponibles\*

# Processus de souscription

1. **Signer un CS et BdC Eligibilité Opérateur Intégré et en ligne**  
**Important** : ne pas oublier de spécifier l'adresse mail pour le compte Orange Developer (1 seul compte Orange Developer par opérateur)
2. **Réceptionner le mail d'invitation sur Orange Developer**  
(mail rédigé en anglais avec un lien vers l'URL de l'API)
3. **Suivre les instructions fournies sur le portail**

## 1 Découvrez l'API

Consultez la documentation disponible sur le portail.

- Le Getting started fournit les informations pour intégrer l'API dans votre application
- L'API Reference décrit les verbes et ressources au format Swagger
- Les Terms précisent les conditions d'utilisation de l'API

## 2 Souscrivez à l'API

L'API est réservée aux clients d'Orange Wholesale France pour les offres FTTE, FTTO et cuivre Entreprise\*.

Cliquez sur le bouton "Use this API" pour souscrire à l'API. Vous serez invité à vous connecter ou à créer un compte développeur.

Ajoutez l'API à une application existante ou nouvelle.

Le processus détaillé de souscription est disponible [ici](#)

## 3 Utilisez l'API

Vous devez indiquer vos identifiants de connexion à l'Espace Opérateur, votre SIREN et votre numéro de contrat indiqué dans le bon de commande "Eligibilité Opérateur".

Vos clés d'accès sont immédiatement disponibles sur le portail sous "MyApps" pour utiliser l'API.

**Orange Wholesale France**

Mes e-services <sup>1</sup> Mon compte <sup>17</sup> EN

Accueil > Mes e-services > Éligibilité Opérateur

## Éligibilité Opérateur

Par offre

Accueil > Saisir la localisation

**Saisissez la localisation de votre recherche** Vérifier l'éligibilité >

Saisissez un ND actif ou inactif

× 05 88 |

Ou

Saisissez votre adresse

Ou le numéro de prestation (uniquement sur les offres cuivre)

Saisissez votre numéro de prestation à 8 caractères

Ou l'adresse normalisée

Numéro de voie Complément Code rivoli INSEE Commune

# Question, remarque ou demande : le e-soutien



**Bienvenue sur e-soutien**  
Votre soutien e-services, déposez votre signalisation en ligne.

<b>Nom prénom</b>	<b>Nom de votre entreprise</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Téléphone</b>	<b>SIRET</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Email</b>	
<input type="text"/>	

**Application**  
ELIGIBILITE OPERATEUR

**Titre de la demande**

**Description de la demande**

**Symptômes**

Liste de sélection

Column 1
AERO OPERATEUR - DONNEE MANQUANTE OU INCORRECTE
AERO OPERATEUR - RETOUR SUR TICKET OUVERT
AERO OPERATEUR - UTILISATION - MESSAGE ERREUR
API - ACCES
API - DONNEE MANQUANTE OU INCORRECTE
API - MESSAGE ERREUR OU RESULTAT INATENDU

# FTTE : résultats et statuts d'éligibilité

Optimum Access	Optimum PM	Optimum Ethernet Entreprise	Optimum Ethernet LAN	
Non éligible				<ul style="list-style-type: none"><li>• Statut : déploiement du réseau en cours</li><li>• notEligible + notDeployed</li></ul>
Non éligible				<ul style="list-style-type: none"><li>• Statut : pas de déploiement du réseau prévu à date</li><li>• notEligible + notDeployed</li></ul>
Non éligible				<ul style="list-style-type: none"><li>• Statut : (localisation) non trouvée</li><li>• notEligible + notFound</li></ul>
Éligible				<ul style="list-style-type: none"><li>• Statut : réseau partiellement déployé</li><li>• eligible + partiallyDeployed</li></ul>
Éligible				<ul style="list-style-type: none"><li>• Statut : réseau déployé</li><li>• eligible + deployed</li></ul>

# FTTO : résultats et statuts d'éligibilité

Core Ethernet Entreprises

Core Ethernet LAN

Collecte Ethernet Optique  
Opérateurs

Non éligible

- Statut : non trouvé : code insee absent des référentiels de zonage
- notEligible + notFound

Non éligible

- Statut : non déployé : code insee présent dans les référentiels de zonage mais non disponible
- notEligible + notDeployed

Éligible

- Statut : site non fibré : adresse absente du référentiels des sites fibrés Orange
- eligible + noFiberSite

Éligible

- Statut : site fibré : adresse présente dans le référentiels des sites fibrés Orange
- eligible + fiberSite

# Cuivre Entreprise (à partir du 18/06/2019) : résultats et statuts d'éligibilité

**Accès total  
Entreprise**

**ADSL  
Entreprises**

**DSL  
Entreprise**

**Core Ethernet  
Entreprises**

**Core Ethernet  
LAN**

**Non éligible**

- Statut : impossible (ex. de motif : Service saturé, L'affaiblissement de votre ligne est supérieur à la valeur limite.)

**Éligible**

- Statut : possible sous conditions commerciales et sous réserves techniques (ex. de motif : Le nombre de paires disponibles est insuffisant)

**Éligible**

- Statut : possible



## ❑ Espace Opérateurs OWF :

➤ <https://espace-operateurs.orange-business.com/>

## ❑ Pour trouver les coordonnées GPS d'une adresse postale via API :

➤ <https://adresse.data.gouv.fr/api>

## ❑ Pour trouver les codes INSEE et RIVOLI (adresse normalisée) d'une adresse postale :

➤ fichier FANTOIR complet : <https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/fichier-fantoir-des-voies-et-lieux-dits/#>

➤ fichier FANTOIR par département : <https://www.geonov.fr/smartdata/fantoir/>